平成 16 年 8 月吉日

ユーザー様　各位

アクセスポイントワンナンバー化に伴う設定変更のお知らせ（重要）

拝啓　季夏の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度､弊社ではみなさまにより快適なインターネット環境をご提供させていただくためアクセスポイント電話番号を変更させて頂く事となりました。変更後は、**日本国内一律市内通話料金**にてインターネット接続が行えるほか、**PIAFS2.0,2.1**方式の接続にも対応できるようになります(専用の電話番号になります)。これに伴いまして、各ユーザー様には**インターネット接続時の設定を一部変更していただく必要がございます**。同封のガイドをご覧いただき、設定変更を行ってください。設定の変更作業は下記のサービス変更日、もしくはそれ以降に行ってください。また、フレッツISDN、ADSL、Bフレッツをご利用のユーザー様は直接関係がございませんので、ご了承ください。

ユーザーの皆様にはお手数をおかけいたしますが､今後も更なるサービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。

敬具

記

■ サービス変更日：**平成 16 年 8 月 2 日（月）**

■ 変更後のサービス内容：日本国内一律市内通話料金(一般電話から 3 分 8.5 円)でご利用可能。
PIAFS2.0，2.1(NTTDoCoMo,DDI ポケット)がご利用いただけます。

■ 工　事　内　容：アクセスポイント電話回線増設
アクセスポイント電話番号変更(全国共通電話番号 0570-00-5300)
PIAFS 対応設備切替作業(PIAFS 接続専用共通番号 0035-054-100040)
認証サーバ変更
IP アドレス変更

■ 注　意　事　項：電話番号変更後は、Navi ダイアルの為 NTT 東日本様などが提供する割引サービス(テレホーダイ、I プラン)等はご利用いただけなくなります。NTT 東日本様に別途サービスの解約をお申し出ください。
そのほかの電話会社をご利用のお客様は、ご利用電話会社様に割引料金適用の有無をご確認いただき、必要に応じて解約を行ってください。
一般電話接続と PIAFS 接続は別の電話番号です。ご注意ください。

■ 猶　予　期　間：８月３１日まで従来通りの接続もご利用いただけます。

設定変更項目：接続先電話番号変更、ユーザー名変更（別紙参照）
メール送信設定変更(別紙参照)
８月３１日までには設定変更が完了するようにお願い致します。
９月１日からは旧電話番号(0555-21-5011)が利用できません、ご注意ください。



※設定変更につきましては、弊社ホームページ上から接続先変更のプログラム(Windows のみ)を８月２日以降に公開させて頂く予定になっております。

上記プログラムの使用方法などはホームページ上にて解説させて頂きますので、重ねてお願い申し上げます。

（株）マウント富士インターネット
代表取締役　高山　和弘

〒403-0004　山梨県富士吉田市下吉田 864-1
第２タキシゲビル 3F
TEL:0555-22-7611　FAX:0555-22-7612
Email:support@mfi.or.jp , staff2@mfi.or.jp
URL:http://web.mfi.or.jp/

インターネット接続設定の変更方法（必ず設定を行ってください）

■ Windows95 / Windows 98 / Windows Me

1.デスクトップ上の**「マイコンピュータ」**を 開きます。

2.**「マイコンピュータ」**から**「ダイアルアップネットワーク」**を開きます。

※Windows Me
「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ダイアルアップネットワーク」



●アクセスポイント電話番号変更

3.**「ダイアルアップネットワーク」**内にある弊社接続用アイコン（MFI、Mt. Fuji Internet 等の名前がついているもの）を右クリックし、ショートカットメニューから**「プロパティ」**を選択します。



4.**「プロパティ」**ウィンドウ内の**「全般」**タブを表示し、**“電話番号”**「21-5011」を削除し、**“市外局番”**に**「0570」**、**“電話番号”**に**「005300」**と入力し、**「OK」**ボタンをクリックしてください。



終了後、「ユーザー名変更」の作業を行ってください。

●ユーザー名変更

3.**「ダイアルアップネットワーク」**内にある弊社接続用アイコン（MFI、Mt. Fuji Internet 等の名前がついているもの）をダブルクリックします。

4.**「接続」**ウィンドウ内の**「ユーザー名」**に入力されている ダイヤルアップ ID の後ろに**“@dial.mfi.or.jp”**を追加します。

5. 「接続」ボタンをクリックし、インターネット接続の確認をしてください。

■ Windows 2000

1.デスクトップ上の**「マイコンピュータ」**

を開きます。

2.**「マイコンピュータ」**から**「コントロールパネル」**

を開きます。

3.**「コントロールパネル」**から**「ネットワークとダイヤルアップ接続」**を開きます。



●アクセスポイント変更

4.**「ネットワークとダイヤルアップ接続」**内にある弊社接続用アイコン（MFI、Mt. Fuji Internet 等の名前がついているもの）を右クリックし、ショートカットメニューから**「プロパティ」**を選択します。



4.**「プロパティ」**ウィンドウ内の**「全般」**タブを表示し、**“電話番号”**「21-5011」を削除し、**“市外局番”**に**「0570」**、**“電話番号”**に**「005300」**と入力し、**「OK」**ボタンをクリックしてください。



終了後、「ユーザー名変更」の作業を行ってください

●ユーザー名変更

4.**「ネットワークとダイヤルアップ接続」**内にある弊社接続用アイコン（MFI、Mt. Fuji Internet 等の名前がついているもの）をダブルクリックします。



5.**「接続」**ウィンドウ内の**「ユーザー名」**に入力されている ダイヤルアップ ID の後ろに**“@dial.mfi.or.jp”**を追加します。

6. 「ダイヤル」ボタンをクリックし、インターネット接続の確認をしてください。

■ Windows XP

1.**「スタートメニュー」**の**「コントロールパネル」**を開きます。



2. **「コントロールパネル」**から**「ネットワーク接続」**を開きます。

※コントロールパネルがカテゴリ表示の場合
「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開いてください。



●アクセスポイント変更

3.**「ネットワーク接続」**内にある弊社接続用アイコン
（MFI、Mt. Fuji Internet 等の名前がついているもの）
を右クリックし、ショートカットメニューから**「プロパティ」**
を選択します。



4.**【プロパティ】**ウィンドウ内の**「全般」**タブを表示し、
“電話番号”「21-5011」を削除し、**“市外局番”**に
「0570」、**“電話番号”**に**「005300」**と入力し、**「OK」**
ボタンをクリックしてください。



終了後、「ユーザー名変更」の作業を行ってください。

●ユーザー名変更

3.**「ネットワーク接続」**内にある弊社接続用アイコン
（MFI、Mt. Fuji Internet 等の名前がついているもの）
をダブルクリックします。

4.**「MFI への接続」**ウィンドウ内の**「ユーザー名」**に入力
されているダイヤルアップ ID の後ろに**“@dial.mfi.or.jp”**
を追加します。



5. 「接続」ボタンをクリックし、インターネット接続を確認
してください。

■ Macintosh

●MacOS8.5 以上

1. **「アップルメニュー」→「コントロールパネル」→「リモートアクセス」**の順に選択します。



2. **「リモートアクセス」**ボックスの**“名前”**に入力されている ダイヤルアップ ID の後ろに**“@dial.mfi.or.jp”**を追加します。次に、**“電話番号”**「0555215011」を削除し、新しい番号**「0570005300」**を入力してください。



3. 「接続」ボタンをクリックし、インターネット接続を確認してください。

●MacOSX

1.メニューバー**「移動」→「アプリケーション」**を開きます。



2. **「Applications」**から**「Internet Connect」**を開きます。



3.以下の画面が出たら、右下の**「編集. . . 」**をクリックします。

4.**「ネットワーク」**の**「PPP」**タブを表示し、**“電話番号”**「21-5011」を削除し、新しい番号**「0570005300」**を入力し、**「アカウント名」**に入力されているダイヤルアップ ID の後ろに**“@dial.mfi.or.jp”**を追加し、「今すぐ適用」をクリックします。



5.インターネット接続の確認を行ってください。

■ダイアルアップルーター等の代理接続機器をご利用の場合

お客様がご利用のルーター機器の取扱説明書に従い、『電話番号』、『ユーザー名』を変更してください。
一般的なルーター機器の場合は、InternetExplorer 等の WEB ブラウザを利用することにより、設定を行うことになります。

一般的なルーターの設定画面を表示させる方法

●Windows 95/98/Me の場合

「スタート」→「ファイル名を指定して実行」
『名前』の欄に「winipcfg」と入力し「OK」を押す。
以下の様なウィンドウが表示される。



インターネットエクスプローラを起動してアドレス欄に控えた値を以下のように入力し、移動ボタンを押す。



ルーターの管理画面が表示されます。
ユーザー名とパスワードを求められ場合があります。
こちらのユーザー名とパスワードはお客様ご自身で設定されている値ですので、弊社の登録通知に記載されている物ではございません。ご注意ください。
変更されていない場合は、取扱説明書を確認ください。

●Windows2000/XP の場合

「スタート」→「ファイル名を指定して実行」
『名前』の欄に「cmd」と入力し「OK」を押す。
以下の様なウィンドウが表示される。



以下のコマンドを入力して「Enter」キーを押す。
「ipconfig」
以下の様な結果が表示されます。

『Default Gateway』の値を控えておく。
インターネットエクスプローラを起動してアドレス欄に控えた値を以下のように入力し、移動ボタンを押す。



ルーターの管理画面が表示されます。
設定はルーターの取扱説明書をご覧になり、設定を行ってください。

送信メールサーバー認証の設定方法

＜Outlook Express(Windows 版)＞

1. Outlook Express を起動します。メニューバーの「ツール」から「アカウント」をクリックします。



2. 「メール」のタブをクリックし、使用するメールアカウントを選択し、「プロパティ」をクリックします。



3. 「サーバー」のタブをクリックし、送信メールサーバーの「このサーバーは認証が必要」にチェックマークをつけ、「設定」をクリックします。



4. 「次のメールアカウントとパスワードでログオンする」を選択し、弊社発行の登録通知に記載されている「メールアカウント」、「メールパスワード」を正確に入力し、「ＯＫ」をクリックしてウィンドウを閉じます。



◆その他のメールソフトの送信メールサーバーの認証設定◆

＜Microsoft Outlook＞

①メニューバーの「ツール」の「電子メールアカウント」をクリックします。
②「電子メール」の「既存の電子メールアカウントの表示と変更」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
③「変更」をクリックし「詳細設定」をクリックします。
④「送信サーバー」タブをクリックし、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックマークをつけ、「次のアカウントとパスワードでログオンする」を選び、「ユーザー名」にメールアカウント、「パスワード」にメールパスワードを入力し、「パスワードを保存する」にチェックマークをつけてください。
⑤OK で閉じて終了です。

＜Outlook Express（Mac 版）＞

①メニューバーの「ツール」の「アカウント」をクリックします。
②「メール」タブが前に来ていることを確認し、白い四角の中にあるＭＦＩのアカウントをクリックし、編集をクリックします。
③「アカウントの設定」タブが前に来ていることを確認し、「メール送信 (SMTP サーバー)」の「ここをクリックして詳細な送信オプションを指定」をクリックします。
④「SMTP サーバーで認証を必要とする」にチェックマークをつけ、「次のアカウントとパスワードでログオンする」を選び、「アカウントＩＤ」にメールアカウント、「パスワード」にメールパスワードを入力し、パスワードを保存するにチェックマークをつけて、終了です。

＜Netscape Mail＞

①メニューバーの「編集」の「Mail&Newsgroups アカウントの設定」をクリックします。
②左側の一覧の中の「送信サーバ(SMTP)」をクリックします。
③「送信サーバ(SMTP) の設定」の画面の「名前とパスワードを使用する」にチェックマークをつけてください。
④OK で閉じて終了です。

＜Becky＞

①メニューバーの「ツール」の「メールボックスの設定」をクリックします。
②「詳細」タブをクリックし、「SMTP 認証」にチェックマークをつけ、「ユーザーID」(メールアカウント)と「パスワード」(メールパスワード)を入力してください。
③OK で閉じて終了です。

＜PostPet V3 以降＞

① メニューバーの「設定」の「メール基本」をクリックし「むずかしい設定」をクリックします。
② 「SMTP の認証を行う」にチェックマークをつけ、「SMTP ユーザー名」(メールアカウント)と「SMTP パスワード」（メールパスワード）を入力してください。